

Instrukcja dodawania dźwięku w prezentacji programu PowerPoint

Do prezentacji programu PowerPoint można dodać dźwięk, na przykład muzykę, narrację lub fragmenty dźwiękowe. Nagrywanie i odtwarzanie dźwięków wymaga komputera wyposażonego w kartę dźwiękową, mikrofon i głośniki.

Dodawanie dźwięku z komputera

1. Wybierz pozycję **Wstawianie > Dźwięk**.
2. Wybierz pozycję **Dźwięk na moim komputerze**.
3. W oknie dialogowym **Wstawianie dźwięku** wybierz plik dźwiękowy, który chcesz dodać.
4. Wybierz kartę **Wstawianie**.

Nagrywanie dźwięku

1. Wybierz pozycję **Wstawianie > Dźwięk**.
2. Wybierz pozycję **Nagraj dźwięk**.
3. Wpisz nazwę pliku dźwiękowego, wybierz pozycję **Nagraj**, a następnie zacznij mówić.

Uwaga: Urządzenie musi mieć włączony mikrofon, aby nagrywać dźwięk.

4. Aby przejrzeć nagranie, wybierz pozycję **Zatrzymaj**, a następnie wybierz pozycję **Odtwórz**.
5. Wybierz pozycję **Nagraj**, aby nagrać ponownie klip lub wybierz pozycję **OK**, jeśli nagranie jest już odpowiednie.
6. Aby przenieść klip, zaznacz i przeciągnij ikonę dźwięku w miejsce, gdzie ma się znajdować na slajdzie.

Jeśli używasz więcej niż jednego pliku dźwiękowego na slajd, zalecamy umieszczanie ikony dźwięku w tym samym miejscu na slajdzie, aby ułatwić jej znajdowanie.

7. Wybierz pozycję **Odtwórz**.

Zmianie opcji odtwarzania

Zaznacz ikonę dźwięku, a następnie wybierz kartę **Narzędzia audio > Odtwarzanie**. Następnie wybierz opcje, których chcesz użyć:

- Aby przyciąć dźwięk, wybierz pozycję **Przytnij**, a następnie odpowiednio przytnij plik dźwiękowy za pomocą czerwonego i zielonego suwaka.
- Aby stopniowo zwiększyć lub zmniejszyć głośność dźwięku, zmień liczbę w polach **Czas trwania stopniowej zmiany**.
- Aby dopasować głośność, wybierz pozycję **Głośność** i wybierz odpowiednie ustawienie.
- Aby wybrać sposób uruchamiania pliku dźwiękowego, wybierz strzałkę listy rozwijanej i wybierz odpowiednią opcję:

W kolejności klikania: odtwarza plik dźwiękowy automatycznie po kliknięciu.

Automatycznie: odtwarza automatycznie po przejściu do slajdu, na którym znajduje się plik dźwiękowy.

Przy kliknięciu: odtwarza dźwięk dopiero po kliknięciu ikony.

- Aby wybrać sposób odtwarzania dźwięku w prezentacji, wybierz opcję:

Odtwórz na wielu slajdach: odtwarza jeden plik dźwiękowy na wszystkich slajdach.

W pętli do zatrzymania: odtwarza plik dźwiękowy w pętli do momentu zatrzymania go ręcznie przez kliknięcie przycisku **Odtwórz/Wstrzymaj**.

- Aby dźwięk był odtwarzany ciągle na wszystkich slajdach w tle, wybierz pozycję **Odtwórz w tle**.

Usuwanie dźwięku

Aby usunąć klip audio, zaznacz ikonę dźwięku na slajdzie i naciśnij klawisz Delete.